OS(Windows Server 2012 R2/2016)の日本語化手順



 1 ©2018 SIOS Technology, Inc.

スタート画面から「Control Panel」を開いてください。「Clock,Language,and Region」 グループから、「Add a language」を選択します。



「Language」画面から、「Add Language」を選択します。



「Add Language」画面が表示されます。言語リストから「日本語」を選択して、「Add」 ボタンを押します。

*	Add languages	_ _ ×
🕘 👻 🕈 🛠 🕨 Control Panel 1	Clock, Language, and Region + Language + Add languages v C	ch languages 🔎
Add a language		
Use the search box to find more	inguages.	
Group languages by: Language	iame v	
Anteringtonies of metarical	 	^
isiZulu	italiano	
isiZulu	Italian	
		^
日本語		
Japanese		
Wisha!		
Privacy statement	A	dd Cancel

「Language」画面に追加された「日本語」項目の「Options」を選択します。

		Language		
🕘 💿 = 🕆 💱 🕻 Control Pr	inel + Clock, Language,	and Region 🔸 Language	× 6	Search Control Panel J
Control Panel Home Advanced settings Change date, time, or number	Change your lang Add languages you wa to see and use most off	uage preferences nt to use to this list. The language at the top i en).	of your list is you	r primary language (the one you want
formats	Add a language Ren	nove Move up Move down		
	English (United States)	Windows display language: Enabled Keyboard layout: US Date, time, and number formatting		Options
	日本語	Input method: Microsoft IME		Options
See also				
Fonts				
Location				

「Language options」画面から、「Download and install language pack」を選択しま す。(Checking Availability には 2~3 分程度かかります)

۶	Language options		- • ×
• ا	↑ 💱 « Clock, Language, and Region → Language → Language options	✓ Č Search Control Pan	el P
	Japanese		
	Windows display language		
	A language pack for Japanese is available for download		
	Input method		
	Microsoft IME	Options Remove	
	Add an input method		
		Save Cancel	

日本語化に必要なパッケージのダウンロード、およびインストールが行われます。完了したら、「Close」を押します。(インストールには約15分程度かかります)

3 Download and Install Updates	× 33	Download and Install Updates	×
The updates are being downloaded and installed	-	Installation complete	
Installation status:			
Downloading Japanese Language Pack - Windows Server 2012 R2 - (KB3012997) [Ja-JP_LP] (update 1 of 1) done! Installation done! Installation_installation done! Installation done! Installation_installation done! Installation done! Installation_installation done! Vindows Server 2012 R2 - (KB3012997) [Ja-JP_LP] (update 1 of 1)			
Instaling:			
Cancel			lose

「Language」画面で日本語を第一言語に設定します。「日本語」項目を選択し、「Move up」 を選択します。



「日本語」項目が一番上に表示されるようになります。一度 OS からサインアウトを行い、 再度 RDP 接続すると日本語化されています。

8		Language	- 0 X
💮 🕤 + 🕇 🕏 • Control Pa	inel 🕨 Clock, Language,	and Region + Language v G	ontrol Panel 🛛 🔎
Control Panel Home	Change your lang	juage preferences	
Advanced settings	Add languages you wa	nt to use to this list. The language at the top of your list is your primary lan	iguage (the one you want
Change date, time, or number formats	Add a language Ren	ieny. nove Moveup Movedown	
-			
1	日本語	Windows display language: Will be enabled on next sign-in leput method: Microsoft IME Date, time, and number formatting	Options
	English (United States)	Windows display language: Enabled Keyboard layout: US	Options
		*,	
See also			
Fonts			
Location			

続いて、システム環境の言語設定を変更します。コントロールパネルを開いて、「日付、時刻、または数値の形式の変更」を選択します。



「場所」タブを選択後、 使用場所として「日本」を選択し「適用」を押します。

8	地域	x
形式 場所	管理	
Windows などの 合があります。ニュ	ー ー一部のソフトウェアでは、場所に合わせて追加のコンテンツが提供される場 ースや天気などの現地情報を提供するサービスもあります。	
主な使用場所(H):	
日本	~	
	OK キャンセル 連用(/	4)

次に「管理」タブを選択後、「設定のコピー」を選択します。

 ● 設定のコピー(0) Unicode 対応ではないプログラムの言語 この設定 (システム ロケール) により Unicode 対応ではないプログラムでテキストを 表示するときに使われる言語を財類します。 Unicode 対応でないプログラムの現在の言語: 英语 (米国) ● システム ロケールの変更(C)
◎システム ロケールの変更(C)

「ようこそ画面と新しいユーザーアカウントの設定」画面にて、現在の設定のコピー先としてそれぞれを選択し、「OK」を押します。日本語での設定となります。

8	ようこそ画面と新しいユーザー アカウントの設定	x
現在のユーザー が次に表示され	、ようこそ画面、システム アカウント、および新しいユーザー アカウントの設け ます(S)	ŧ
現在のユーザ	f	
表示言語:	日本語	
入力言語:	日本語 (日本) - Microsoft IME	
形式:	日本語 (日本)	
場所:	日本	
ようこそ画面		
表示言語:	日本語	
入力言語:	日本語 (日本) - Microsoft IME	
形式:	日本語 (日本)	
場所:	日本	
新しいユーザ	ー アカウント	
表示言語:	日本語	
入力言語:	日本語 (日本) - Microsoft IME	
形式:	日本語 (日本)	
場所:	日本	
		_
現在の設定のコ	ピー先:	
▼ ようこそほ	画面とシステム アカウント(W)	
▼新しいユ	ーザー アカウント(N)	
	OK キャンセル	
		_

設定変更を反映する為、再起動が求められる場合がありますが、ここでは再起動しません。



「管理」タブを選択後、「システムロケールの変更」を選択します。

8			地域	×
形式	場所	管理		
- ようご おき ザ-	そ画面と# もいの地域 - アカウント	fしいユーザ と言語の段 √に表示およ	ー アカウント 定をようごそ画面、システム アカウント、および新しいユー びコピーします。	
しnic この 表示 Un	xode 対応 設定 (ジ) 示するとき icode 対I 英語 (米	ではない九 ステム ロケー こ使われる言 応でない九 国)	ングラムの言語 ル)により Unicode 対応ではないプログラムでテキストを 「語を制御します。 」グラムの現在の言語: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
			OK キャンセル 運	Ħ(A)

「地域の設定」から、システムロケールを「日本語(日本)」に変更して、「OK」を押します。

2 8	地域	×
8	地域の設定 ×	
Unicode ール) を道 ます。	対応でないプログラムでテキストを表示するときに使用する言語(システム ロケ 訳してください。この設定はコンピューターのすべてのユーザー アカウントに影響し	
現在のシス	ステム ロケール(C):	
日本語((日本) 、	
	OK キャンセル	
表示了	するときに使われる言語を制御します。	- 1
Unico 英	ode 対応でないプログラムの現在の言語: 語 (米国)	
	😵 システム ロケールの変更(C)	
	OK キャンセル 適用(A)

システムロケールの設定変更を反映する為、システム再起動が求められます。「今すぐ再起動」をクリックして、システムを再起動してください。



システム再起動後、OS環境は日本語環境に変更されます。